

Beesol

# 税 率 変 更 手 順 書



---

## 1. 設定変更について

### 1-1. 設定項目

設定変更項目は3つあります。

設定は閉店状態で行ってください。

**※設定は必ず 3/31の閉店後 に行ってください。**

2-1. 消費税設定

2-2. 税タイプの設定(グループ設定)

2-3. 税タイプ・標準価格の設定(商品毎の設定)

2-4. 総額表示対応設定

※変更がない場合は操作の必要はありません。

### 1-2. 印紙税

印紙税に関しましては現行のまま、販売金額3万円にて「印紙貼付」が印字されます。

設定による変更はできません。

## 2. 設定方法

### 2-1. 消費税設定

消費税率の設定を行います。

- ① OFFモード画面から、[設定]をタッチします。

設定モード画面が立ち上がります。

- ② [店舗]をタッチします。

- ③ [消費税]をタッチします。

消費税画面が立ち上がります。

- ④ [消費税率]をタッチします。

消費税率の入力画面が開きます。

「8」と入力し、[確定]をタッチします。

- ⑤ [外税丸め]もしくは[内税丸め]をタッチします。

外税まるめの選択項目が開きます。

● 選択項目9種類

四捨五入、切り上げ、切捨て、

単品四捨五入/レシート切り上げ、単品四捨五入/レシート切捨て

単品切り上げ/レシート四捨五入、単品切り上げ/レシート切捨て

単品切捨て/レシート四捨五入、単品切捨て/レシート切り上げ

該当する項目を選択し、[保存]をタッチします。

- ⑥ [閉]をタッチします。

店舗メニュー画面に戻ります。

- ⑦ [閉]をタッチします。

設定モード画面へ戻ります。

- ⑧ [OFF]をタッチします。

OFFモード画面に戻ります。

## 2-2. 税タイプ（グループの設定）

「非課税」「内税」「外税」の設定を行います。


- ① OFFモード画面から、[設定]をタッチします。

設定モード画面が立ち上がります。

- ② [商品]をタッチします。

- ③ [分類(大・中・小)]をタッチします。

大分類画面が立ち上がります。

- ④ 修正するコードをタッチし、 をタッチします。  
中分類画面に変わります。

- ⑤ コードを選択し、 をタッチします。  
小分類画面に変わります。

- ⑥ [修正]をタッチします。  
修正画面が開きます。

- ⑦ [税タイプ]をタッチすると「非課税」「内税」「外税」の3つが順を追って表示されます。  
該当するものを選択し、[確定]をタッチします。

※ 他にも修正するコードがある場合は、 をタッチし、中分類画面に戻ります。  
もう一度  をタッチし、大分類画面に戻ります。

修正するコードを選択し、④～⑥を繰り返してください。

全ての変更が完了したら、

- ⑧ [更新確定]をタッチします。  
商品メニュー画面に戻ります。
- ⑨ [閉]をタッチします。  
設定モード画面へ戻ります。

- ⑩ [OFF]をタッチします。  
OFFモード画面に戻ります。

### 2-3. 税タイプ・標準価格の設定（商品毎の設定）

※消費税が上位参照(2-2. 税タイプの設定(グループの設定))でない場合、設定を行います。

※設定を行う場合で、標準単価の変更があれば、単価を入力します。

- ① OFFモード画面から、[設定]をタッチします。

設定モード画面が立ち上がります。

- ② [商品]をタッチします。

商品メニュー画面が立ち上がります。

- ③ [商品]をタッチします。

商品画面が立ち上がります。

- ④ [消費税](下から3段目、左端)をタッチすると「外税」「内税」「非課税」「上位参照」の4つが表示されます。

該当するものをタッチします。

- ⑤ [標準単価]の変更があれば、  
[標準単価]をタッチし、金額を入力します。

- ⑤ [保存]をタッチします。

- ⑥ [閉]をタッチします。

商品メニュー画面に戻ります。

- ⑦ [閉]をタッチします。

設定モード画面へ戻ります。

- ⑪ [OFF]をタッチします。

OFFモード画面に戻ります。

## 2-4. 総額表示対応設定

※ 変更がある場合は設定変更を行ってください。  
変更がない場合は設定変更を行う必要はありません。

- ① OFFモード画面から、[設定]をタッチします。

設定モード画面が立ち上がります。

- ② [店舗]をタッチします。

- ③ [総額表示対応]をタッチします。

総額表示対応画面が立ち上がります。

- ④ しない／する の選択項目が開きます。

● 選択項目5種類

外税商品の総額対応 [しない／する]

外税特売商品の総額対応 [しない／する]

外税カタログの総額対応 [しない／する]

内税実績税込扱い [しない／する]

外税→内税変換 [しない／する]

該当するものを選択し、[保存]をタッチします。

- ⑤ 総額表示対応画面で [閉]をタッチします。

店舗メニュー画面に戻ります。

- ⑥ [閉]をタッチします。

設定モード画面へ戻ります。

- ⑦ [OFF]をタッチします。

OFFモード画面に戻ります。